

Handboek FurnPlan Administratie



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

Inhoud

1	Furnpla	n – Nieuwe installatie	4
	1.1.1	Installatie	4
Nie	uwe installat	ie door de FurnPlan Updater (download)	6
2	Bijwerk	en FurnPlan	8
2.1	Updaten do	oor middel van download of DVD	8
	2.1.1	Installatie / Volledige update via DVD	
	2.1.2	Installatie / Volledige update via de FurnPlan -updater	8
	2.1.3	Incremental updates met de FurnPlan updater	10
2	FurnDla	n installatio	11
5			····· 土土
Syst	teem vereiste	n	
3.1	Single Seat-	en Client/Server- installatie	
	3.1.1	Single seat installatie	
	3.1.2	Client/Server vereisten	
	3.1.3	Karakteristieke prestaties in een netwerk omgeving	16
	5.1.4	Standaard Chent/Server Setup	1/
4	FurnPla	n migratie	22
4.1	Een bestaar	nde FurnPlan installatie migreren naar een nieuw systeem	22
4.2	Wijzigen va	n de client installatie, bijvoorbeeld bij het vervangen van hardware	23
	4.2.1	De-installatie door windows	23
	4.2.2	FurnPlan handmatig de-installeren	23
	4.2.3	Wijzig de Client-installatie met de FurnPlan setup	24
	4.2.4	Lokale internet instellingen	27
	4.2.5	Belangrijke informatie over Windows 10, MS server OS 2008R2 en 2012R2:	28
5	FurnPla	n beheersfunctionaliteit (Administration FV)	30

5.1	Beheersfunctionaliteit opstarten (Admin Dialog)	30
5.2	Tabblad "General"	31
5.3	Tab "Configuration of the projectmanager"	32
5.4	Tabblad "User configuration"	35

Furnplan's branch management	
Branch management	37
Branch management openen	
De centrale server configureren	
De branch server configureren	
Synchronisatie van de branches	40
	Furnplan's branch management Branch management openen De centrale server configureren De branch server configureren Synchronisatie van de branches



7	Calculatieve instellingen	41
7.1	Berekeningen instellen bij een nieuwe installatie	41

8	Suppor	t en contact	
8.1	Support bij	de planning	
8.2	Support vo	49	
8.3	Remote sup	pport	
	8.3.1	Remote support opstarten binnen FurnPlan	
	8.3.2	Remote support opstarten vanaf het start menu	
	8.3.3	Remote Support opstarten via het internet	50
8.4	Adres, miss	sie en disclaimer	51



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

1 Furnplan – Nieuwe installatie

Nieuwe installatie met DVD

Neem contact op met de FurnPlan hotline over het verkrijgen van de FurnPlan installatie DVD. Indien u dit wenst, wordt deze u maandelijks toegestuurd.

Houd a.u.b. rekening met de volgende punten, voordat u FurnPlan via de DVD installeert:

- Er moet worden voldaan aan de systeemeisen. Ga naar 3.1 voor meer informatie
- De Dvd-speler moet dubbellaags DVD's kunnen lezen
- De installatie vanaf DVD neemt meer tijd in beslag dan de installatie van gedownloade installatiebestanden
- De gedownloade setup is altijd meer up-to-date dan de DVD versie.

1.1.1 Installatie

- 1. Plaats de FurnPlan DVD in de lade.
- 2. Vaak zal Windows de DVD automatisch willen installeren. Maak **geen** gebruik van **automatische installatie** (autorun).
- 3. Navigeer naar de mappen op de DVD.

Name		Date modified	Туре	Size
Z F	iles Currently on the Disc (10) —			
	additional	3/18/2016 9:52 PM	File folder	
	o base	3/18/2016 9:52 PM	File folder	
	data	3/18/2016 9:52 PM	File folder	
	license	3/18/2016 9:52 PM	File folder	
	n manual	3/18/2016 9:52 PM	File folder	
	n setup	3/18/2016 9:52 PM	File folder	
20	autorun.inf	10/7/2013 10:59 AM	Setup Information	1 KB
Ē	🛿 FurnplanSetup.exe	4/16/2015 11:13 AM	Application	625 KB
f	p icon.ico	10/7/2013 10:59 AM	lcon	103 KB
20	🖞 setup.ini	3/18/2016 9:52 PM	Configuration sett	1 KB

4. Met <u>rechter (!)</u>- muisklik, FurnplanSetup.exe" selecteren. Vanuit het snelmenu, selecteer: "Run as administrator".



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

/ Files Currently on the Disc (10) ——			
Thes currently on the Disc (10)			
additional	3/18/2016 9:52 PM	File folder	
base	3/18/2016 9:52 PM	File folder	
data	3/18/2016 9:52 PM	File folder	
license	3/18/2016 9:52 PM	File folder	
nanual 🔤	3/18/2016 9:52 PM	File folder	
setup	3/18/2016 9:52 PM	File folder	
🔊 autorun.inf	10/7/2013 10:59 AM	Setup Information	1 KB
FurnplanSetup.exe	4/16/2015 11:13 AM	Application	625 KB
🗗 icon.ic Open			103 KB
🔊 setup. 💎 Run as administrator			1 KB

- 5. Kies de taal die van toepassing is. Bevestig door op "OK" te klikken.
- 6. Beëindig alle applicaties alvorens FurnPlan te installeren. Klik op "Next".
- 7. Accepteer de gebruikersovereenkomst. Klik op "Next".
- 8. Kies de passende installatie uit de hieronder opgesomde opties. Klip op "Next" nadat de keuze is gemaakt.
 - a. Single seat installation (Full install): Prima keuze voor computers die standalone werken, zoals één enkel werkstation in een filiaal, of een laptop die ter plaatse wordt ingezet bij klanten thuis. Per installatie zullen maandelijks echter alle updates apart moeten worden uitgevoerd.
 - b. Networkinstallation (Server): Een server installatie wordt aanbevolen in alle gevallen waar meerdere werkstations op dezelfde locatie aanwezig zijn. Bij updates worden alleen wijzigingen op de server doorgevoerd. De projectgegevens die worden gegenereerd door alle afzonderlijke werkstations worden op één en dezelfde server opgeslagen.
 We adviseren ook een single seat installatie zoals omschreven in 8.a op de server uit te voeren, nadat de server installatie 8.b is afgerond.
 Het enige verschil tussen serverinstallatie en de single seat installatie zijn de registry waarden die worden weggeschreven tijdens de setup. Raadpleeg het hoofdstuk Client/Server-installatie voor meer informatie.
 - c. Networkinstallation (Client): Als het werkstation dient als client voor de in 8.b genoemde server, hoeft deze slechts één maal per werkstation te worden uitgevoerd. Raadpleeg het hoofdstuk Client/Server-installatie voor meer informatie.
 - d. User defined installation: Hiermee wordt de installatie van snelkoppelingen en de te installeren componenten gestuurd. Een gedegen kennis van de technische achtergronden van FurnPlan is noodzakelijk voor dit type installatie.
- Kies het pad waar FurnPlan geïnstalleerd moet worden. Standaard is dit "C:\Program Files (x86)\FurnPlan". Let op! In geval van een client installatie, moet het pad van de server worden ingevoerd.
- 10. De setup genereert de FurnPlan verwijzingen in het start menu. Klik "Next".
- 11. De installatie-bestanden worden uitgepakt. Afhankelijk van de capaciteit van de computer en het aantal te installeren componenten neemt deze procedure tijd en computercapaciteit in beslag.
- 12. Klik "Finish" om de installatie af te sluiten. FurnPlan kan worden gestart door op de nieuw aangemaakte snelkoppeling op de desktop te klikken.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

Nieuwe installatie door de FurnPlan Updater (download)

Om FurnPlan te downloaden moeten de volgende componenten aanwezig zijn:

- a. De FurnPlan Updater, een programma voor het downloaden van FurnPlan,
- b. Toegangsdata, bestaande uit een klantnummer, gebruikersnaam en wachtwoord.

NB:

De FurnPlan hotline verstuurt u graag nieuwe toegangsdata, mocht deze verloren zijn gegaan. Deze zal worden verstuurd naar het emailadres dat gekoppeld is aan uw klantnummer.

De FurnPlan downloader kan worden gedownload van de volgende locatie:

http://furnplan.dh-software.de/updater/index.html

- 2. Voer de FurnPlan downloader uit als administrator.
- 3. De FurnPlan Updater kan vanuit het menu worden uitgevoerd door te navigeren naar Start-(All Apps) Programs-Furnplan-FurnPlan-Updater. Het beginscherm ziet er als volgt uit:

	Furnplan Updater					•	x
Download							
	Customer number: User name: Password:	14243					
	Language:	English	- Forgot your	Log in password?			

4. Voer uw gegevens in en klik op "Log in".

NB:

De FurnPlan hotline verstuurt u graag nieuwe toegangsdata mocht deze verloren zijn gegaan. Deze zal worden verstuurd naar het emailadres, gekoppeld aan uw klantnummer.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

94	Furnplan Upda	iter				>	¢
-	Logged in use	ers: Groot, Onno	Log off			Change own data	
wnload	Distribution:	furnplan Handel		* Version	: 2016.4.0		
Do	Licence:	customer standard lic	ence	-	🗸 Start setup after download		
etup					Down	nload	
Update-Download St	35-Frankenmö Aleal Anrei ARC Arte M Attas Einrichtu Carré Decker Diselkamp Si Domina Elfa Fresh fumplan Geha GLAFO Gomab Gwinner Hartmann Hattendorf huibta Incara	ibel ings-Einkauf GmbH e chlafraumsysteme re UK	fumpian Handel fumpian Handel	2015.1.0 2015.12.25 2016.4.245 2016.1.43 2016.3.1530 2015.9.0 2016.4.1203 2016.2.98 2016.3.661 2016.2.129 2016.4.172 2016.3.9 2016.4.4078 2016.4.138 2016.4.138 2016.4.138 2016.4.138 2016.4.138 2015.6.0 2016.3.4 2015.8.47 2015.8.47			

- De keuzevrijheid is in de meeste gevallen beperkt. Alleen de leveranciers die tot het palet behoren zijn zichtbaar. De meest recente versie is standaard geselecteerd. Wat ingesteld k\u00e0n worden:
 - a. Automated installation: Als het vak "Start setup after download" is aangevinkt, wordt de setup direct na de download uitgevoerd. Let op: Hoewel de setup in dit geval automatisch wordt opgestart, vindt er wel interactie plaats met de gebruiker. Als de gebruiker niet reageert, sluit de setup na ongeveer twee minuten af. De installatieprocedure moet dan handmatig worden hervat.
 - b. Handmatige installatie: Klik op de tab "Setup" aan de linker kant van het scherm. Kies de versie. Klik "Install".
- 6. Klik "Download". Het bijwerkprogramma plaats de meest recente FurnPlan installatie op uw systeem.
- 7. Selecteer de taal. Bevestig met "OK".
- 8. Beëindig alle applicaties alvorens FurnPlan te installeren. Klik "Next".
- 9. Accepteer de gebruikersovereenkomst. Klik "Next".
- 10. Selecteer de passende installatie uit de hieronder getoonde opties. Klik vervolgens op "Next".
 - a. Single seat installation (Full install): Prima keuze voor computers die standalone werken, zoals één enkel werkstation in een filiaal, of een laptop die ter plaatse wordt ingezet bij klanten thuis. Per installatie zullen maandelijkse echter alle updates apart moeten worden uitgevoerd.
 - b. Networkinstallation (Server): Een server installatie wordt aanbevolen in alle gevallen waar meerdere werkstations op dezelfde locatie aanwezig zijn. Bij updates worden alleen wijzigingen op de server doorgevoerd. De projectgegevens die worden gegenereerd door alle afzonderlijke werkstations worden hier centraal opgeslagen.

We adviseren ook een single seat installatie zoals omschreven in **10.a** op de server uit te voeren, nadat de server installatie **10.b** is afgerond.

Het enige verschil tussen serverinstallatie en de single seat installatie zijn de registry waarden die worden weggeschreven tijdens de setup. Raadpleeg het hoofdstuk Client/Server-installatie voor meer informatie.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

- c. Networkinstallation (Client): Als het werkstation dient als client voor de in **8.b** genoemde server, hoeft deze slechts één maal per werkstation te worden uitgevoerd. Raadpleeg het hoofdstuk Client/Server-installatie voor meer informatie.
- d. User defined installation: Hiermee wordt de installatie van snelkoppelingen en de te installeren componenten gestuurd. Een gedegen kennis van de technische achtergronden van FurnPlan is noodzakelijk voor dit type installatie.
- Kies het pad waar FurnPlan geïnstalleerd moet worden. Standaard is dit "C:\Program Files (x86)\FurnPlan". Let op! In geval van een client installatie, moet het pad van de server worden ingevoerd.
- 12. De setup genereert de FurnPlan verwijzingen in het start menu. Klik "Next".
- 13. De installatie-bestanden worden uitgepakt. Afhankelijk van de capaciteit van de computer en het aantal te installeren componenten neemt deze procedure tijd en computercapaciteit in beslag.
- 14. Klik "Finish" om de installatie af te sluiten. FurnPlan kan worden gestart door op de nieuw aangemaakte snelkoppeling op de desktop te klikken.

2 Bijwerken FurnPlan

2.1 Updaten door middel van download of DVD

2.1.1 Installatie / Volledige update via DVD

Iedere FurnPlan klant kan eens per maand, per post, een DVD ontvangen met daarop de geïndividualiseerde FurnPlan installatie.

2.1.2 Installatie / Volledige update via de FurnPlan -updater

De FurnPlan Updater is een programma voor het downloaden van uw individuele FurnPlan versie van onze beveiligde servers. Volg a.u.b. de volgende procedure:

1. Navigeer naar de FurnPlan Updater (Start (1) \rightarrow All Apps \rightarrow FurnPlan (2) \rightarrow FurnPlan Updater (3))



2. Voer de gegevens in die u via de FurnPlan hotline heeft ontvangen.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

NB:

De FurnPlan hotline verstuurt u graag nieuwe toegangsdata mocht deze verloren zijn gegaan. Deze zal worden verstuurd naar het emailadres, gekoppeld aan uw klantnummer.

🚧 Furnplan Updater		_ = ×
Dowmload		
Setup		
Update-Download	Customer number: 14243 User name: dh@software.com Password: ********** Language: English • Log in Forgot your password? •	

- 3. Nadat de inlogprocedure is afgerond wordt het volgende scherm geladen. Er kan een keuze worden gemaakt uit uw toeleveranciers. Via het uitklapscherm "Version" kunt u oudere installaties downloaden. De meest recente versie is standard geselecteerd.
- 4. Klik "Download" om de overdracht te laten beginnen. De installatie begint automatisch na de download als het afvinkvakje "Start setup after download" is aangevinkt.

28	Furnplan Upda	iter							_ 0	x
	Logged in use	ers:	Log off					Cha	ange own data	
wnload	Distribution:	furnplan Handel		•	Version:	2016.4.0				
Do	Licence:	customer standard lic	cence			🗸 Start setup after dov	vnload			
							Downl	oad		
	and and data battling		fumplan Handel fumplan Handel	2015.1. 2015.1. 2016.4. 2016.3. 2016.4. 2016.4. 2016.4. 2016.4. 2016.4. 2016.4. 2016.4. 2016.4. 2016.4. 2016.4. 2016.4. 2016.4. 2016.4. 2015.6. 2015.8. 2015.8. 2015.8.	0 2.25 245 43 11530 0 1203 98 661 129 99 4078 338 0 136 1049 931 136 136 931 136 447 1358					Ĩ

NB:

Windows stopt de automatische installatie na ca. 2 minuten in de volgende gevallen:



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de



- Windows heeft een gebruikersaccount sturing, of

- U niet bent ingelogd als administrator.

Als dit het geval is, voer dan de installatie uit via het tabblad "Setup". De gedownloade versie kan worden geselecteerd in het uitklapscherm "Version". Klik "Install".

2.1.3 Incremental updates met de FurnPlan updater

De incremental updater is een ingebouwde functionaliteit in FurnPlan, waar programma's worden overgeslagen als deze al zijn geïnstalleerd. Een incrementele ("stap voor stap") update kan de computercapaciteit aanzienlijk ontlasten, zowel bij het downloaden als bij het installeren.

- 1. Klik op "Setup" op de linker tab (1)
- 2. "Create update" (2) afvinken
- 3. Selecteer de geïnstalleerde versie uit het "From:"- uitklapvenster (3)
- 4. Selecteer de gewenste versie in het "To:" uitklapvenster (4)
- 5. Klik op "Create Update" (7)



Nadat de updates zijn gedownload, kan de setup worden uitgevoerd door de betreffende installatie te selecteren(5) waarna vervolgens op install (6) kan worden geklikt.

NB:

Als er een nieuwe leverancier is toegevoegd aan uw palet, kies dan altijd voor een volledige installatie.





3 FurnPlan installatie

NB:

Voer de eerste FurnPlan-installatie uit als administrator. Volledige rechten zijn noodzakelijk voor de installatie van, onder andere, de volgende componenten:

- Microsoft Visual C++ 2005 Redistibutable
- Microsoft Visual C++ 2008 Redistibutable x86
- Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistibutable
- Microsoft Visual C++ 2012 Redistibutable (x86)
- Microsoft .Net Framework 2.0
- Microsoft DirectX 9c

De volledige lijst van alle noodzakelijke componenten kan worden geraadpleegd onder de volgende link:

http://furnplan.dh-software.de/components/index.html

NB:

Stel tijdens de eerste installatie uw antivirus programma buiten werking gedurende de set-up van FurnPlan. FurnPlan werkt met geïntegreerde Javascript en ActiveX functionaliteit.

Het antivirus programma kan deze opvatten als een bedreiging, en zal dan voorkomen dat FurnPlan volledig wordt geïnstalleerd. Na de eerste installatie moet FurnPlan en de mappen waarin FurnPlan is geïnstalleerd worden gemarkeerd als "Trusted" binnen het betreffende antivirus programma.

Systeem vereisten

Een **real-time 3D-applicatie** zoals FurnPlan vereist goed presterende video hardware. De minimale eisen die gesteld worden aan de beeldverwerking kan onder de volgende link worden geraadpleegd:

http://furnplan.dh-software.de/manuals/index.html

FurnPlan is alleen beschikbaar als MS-Windows applicatie.

Onboard video: Geïntegreerde onboard/OnDIE(GPU) video hardware, zoals bijvoorbeeld INTEL Express Chipsets, worden niet ondersteund.

Controleer of de beeldverwerking van FurnPlan wordt uitgevoerd door ondersteunde video hardware, zeker als zowel ondersteunde als niet-ondersteunde video hardware aanwezig is op hetzelfde system.

Terminal server en virtuele server: FurnPlan kan dusdanig worden ingesteld, dat de core van de server, de Central Processing Unit (CPU), de berekening overneemt voor de 3D beelden. Deze instelling wordt "terminal server-mode" of "TS-mode" genoemd.

De positieve kant van deze instelling is de ontlasting van de grafische chip (de Graphics Processing Unit of GPU) op de videokaart.

De negatieve kant van deze instelling is de verminderde kwaliteit van het geproduceerde beeldmateriaal. Er bestaan geen algemene richtlijnen voor het al dan niet implementeren van de TS-modus. Specifieke aspecten van hardware en software spelen een doorslaggevende rol. Neem hiervoor contact op met uw IT professional.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de



3.1 Single Seat- en Client/Server- installatie

FurnPlan kan zowel worden geconfigureerd as single seat- of als client/server- installatie. De setup kan zowel als DVD of als download worden verkregen. De verschillen tussen beide opties wordt hieronder uitgewerkt.

3.1.1 Single seat installatie

- 1. Controleer of u admin-rechten heeft op de PC waarop u FurnPlan installeert.
- Dubbelklik FurnPlanSetup.exe op de DVD of in de setup- bestanden die zijn gedownload met de FurnPlan-Updater.
- 3. Selecteer de gewenste taal.

additional			57 107 2010 5152		
base			3/18/2016 9:52	PM P	File folder
data	Select Se	tup Language	:		× ,
license	5	Select the lan	guage to use durir	ng the	r
manual		installation:			r
setup		The starts			r
🔊 autorun.inf		English			p
🔃 FurnplanSetup.exe			ОК	Car	rcel
fp icon.ico			OIX	Cur	
📓 setup.ini			3/18/2016 9:52	PM (Configura

4. Vervolgens wordt het versie-nummer getoond. Deze bestaat achtereenvolgens uit het nummer van het jaar, het nummer van de maand, en de release van de maand. Versie 2016.04.0 verwijst dus naar de eerste versie van april in het jaar 2016.

Let op! Sluit alle applicaties af als u voor de eerste keer FurnPlan installeert! Bij het bijwerken van een bestaande FurnPlan installatie hoeven alleen de programma's te worden gesloten die direct met FurnPlan samenhangen, zoals de FurnPlan Admin-dialoog, de FurnPlan updater, of FurnPlan zelf.

🥘 Setup - furnplan	– 🗆 X
furnplan	Welcome to the furnplan Setup Wizard
	This will install further 2016.4.0 on your computer.
	It is recommended that you close all other applications before continuing.
	Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
D+H-	
	Next > Cancel



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de



- 5. Accepteer de gebruikersovereenkomst en klik op "Next".
- 6. Selecteer plenary installation. De toeleveranciers die bij uw palet horen worden automatisch meegeïnstalleerd als het "Select manufacturer"-afvinkvakje niet is aangevinkt.

🐻 Setup - furnplan	_		×
Select Components Which components should be installed?		1	
Select the components you want to install; clear the components you install. Click Next when you are ready to continue.	u do not	want to	
Single place installation (plenary installation)		×	/
Single place installation (plenary installation) Network installation (server) Network installation (client) User-defined installation			
Select manufacturer			
< Back Nex	t >	Car	ncel

7. Als u een sub-selectie wilt maken uit de toeleveranciers die tot uw palet horen, vinkt u deze keuze aan.

🥡 Setup - furnplan			_		×
Manufacturer selection Which manufacturer sho	u ould be installed?			D	24
1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C				*	
		< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cano	el



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de



8. Selecteer het doelpad en klik "Next"

🔞 Setup - furnplan	_	[×
Select Destination Location Where should furnplan be installed?			\mathcal{D}_{i}	¥₩\$
Setup will install furnplan into the following folder To continue, click Next. If you would like to select a different folder	, click	Browse	1	
C:\Program Files (x86)\FurnPlan	Br	rowse .		
< <u>B</u> ack Next	kt >		Cance	:

9. Vervolgens kunt u:

-Snelkoppelingen laten genereren, of

-Expliciet voorkomen dat snelkoppelingen worden aangemaakt, door het afvinkvak "Don't create a Start Menu folder" te vinken.

🕡 Setup - furnplan	_			×
Select Start Menu Folder Where should Setup place the program's shortcuts?				D+#
Setup will create the program's shortcuts in the following St	art M	lenu f	older.	
To continue, click Next. If you would like to select a different folder,	click I	Brows	se.	
FurnPlan		Brow	/se	
Don't create a Start Menu folder				
< Back Nex	t >		Ca	ancel







10. De vereiste bestanden worden uitgepakt en geïnstalleerd.

🕡 Setup - furnplan	_		\times
Installation of components Unpack and copy the data (this process could take a few minutes).		1	2+4
1 %			
97 %			
		Can	cel

3.1.2 Client/Server vereisten

Een FurnPlan Client/Server installatie heeft meestal slechts één fileserver nodig. Opslag media zoals NAS-servers worden noch aanbevolen, noch ondersteund.

FurnPlan adviseert om een op Windows servers een volledige standalone ("single seat") installatie uit te voeren nadat op dezelfde Windows server de FurnPlan Server is geïnstalleerd.

Met een FurnPlan Client/Server installatie voert de workstation taken uit die meestal zijn voorbehouden aan servers, zoals:

-Het starten van FurnPlan vanaf de server,

-Het inzien van de FurnPlan- configuratie

-Werken met het admin-venster

Let op!

Lees/schrijf- rechten moeten zijn toegekend voor de map waarin FurnPlan is geïnstalleerd. Alle clients moeten bovendien toegekende lees/schrijf- rechten hebben op de project-map. Voer alle FurnPlan installaties uit als admin.

Systeemeisen bij een server installatie

- OS: Windows Server 2003 of hoger
- Schijfruimte >= 10GB
- Geheugen >= 8GB RAM



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

3.1.3 Prestaties in een netwerk omgeving

De prestaties van FurnPlan in een client/server omgeving zijn grotendeels afhankelijk van volgende factoren:

• Infrastructuur:

Het netwerk moet voldoende snel zijn en over een goede voeding beschikken. Ontoereikend vermogen kan leiden tot het plotselinge bevriezen van systemen, trage doorvoer, of zelfs tot defecte hardware.

• Opslagmedia:

Opslagmedia worden intensief gebruikt door FurnPlan. Standaard leest en schrijft iedere client in een client/server omgeving van dezelfde schijf op dezelfde server.

FurnPlan stelt daarom bijzondere eisen aan de snelheid en de betrouwbaarheid van de schijven in een client/server omgeving. FurnPlan adviseert Solid State- (of SSD-) schijven voor optimale prestaties.

• Projecten:

Verwijder oude planningen, die niet meer gebruikt worden, uit de project manager. Als de FurnPlan client opstart, worden alle planningen overgeheveld van de server naar de project manager. Dus ook de planningen die mogelijk niet meer relevant zijn. De laadtijd van FurnPlan houdt direct verband met het aantal en de grootte van de projecten. Verwijder daarom regelmatig deze ballast uit FurnPlan.

• Videokaart:

Snelheid en kwaliteit van real-time 3D beeldverwerking is in hoge mate afhankelijk van de videokaart. Raadpleeg hiervoor de systeemvereisten van FurnPlan.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de



3.1.4 Standaard Client/Server setup

- 1. Controleer of u over admin-rechten beschikt, voordat FurnPlan wordt geïnstalleerd.
- 2. De serverinstallatie kan zowel vanuit de server als vanuit de client worden uitgevoerd. Met het oog op snelheid adviseert FurnPlan de installatie op de server zelf uit te voeren.
- 3. Dubbelklik op het bestand FurnPlanSetup.exe op de DVD of in de map met de bestanden die zijn gedownload door de FurnPlan-updater.

4. Kies de taal.

uuuuuu			0, 10, 2010 3132 1	
base			3/18/2016 9:52	PM File folder
data	Select Se	tup Language	1	×
license	5	Select the lan	guage to use durin	g the r
manual		installation:		r
setup		English		r
📓 autorun.inf		English		p
🔃 FurnplanSetup.exe			ОК	Cancel
p icon.ico				
🔊 setup.ini			3/18/2016 9:52	PM Configura

11. Vervolgens wordt het versie-nummer getoond. Deze bestaat achtereenvolgens uit het nummer van het jaar, het nummer van de maand, en de release van de maand. Versie 2016.04.0 verwijst dus naar de eerste versie van april in het jaar 2016.

Let op! Sluit alle applicaties af als u voor de eerste keer FurnPlan installeert! Bij het bijwerken van een bestaande FurnPlan installatie hoeven alleen de programma's te worden gesloten die direct met FurnPlan samenhangen, zoals de FurnPlan Admin-dialoog, de FurnPlan updater, of FurnPlan zelf.





12. Vervolgens wordt het versie-nummer getoond. Deze bestaat achtereenvolgens uit het nummer van het jaar, het nummer van de maand, en de release van de maand. Versie 2016.04.0 verwijst dus naar de eerste versie van april in het jaar 2016.

Let op! Sluit alle applicaties af als u voor de eerste keer FurnPlan installeert! Bij het bijwerken van een bestaande FurnPlan installatie hoeven alleen de programma's te worden gesloten die direct met FurnPlan samenhangen, zoals de FurnPlan Admin-dialoog, de FurnPlan updater, of FurnPlan zelf.

- 5. Accepteer de gebruikersovereenkomst en klik op "Next".
- 6. Selecteer network installation (server).

De toeleveranciers die bij uw palet horen worden automatisch mee-geïnstalleerd als het "Select manufacturer"-afvinkvakje niet is aangevinkt.

🔞 Setup - furnplan -	-		×
Select Components Which components should be installed?		1	2+#
Select the components you want to install; clear the components you d install. Click Next when you are ready to continue.	o not	want to	
Network installation (server)		~	
Single place installation (plenary installation) Network installation (server) Network installation (client) User-defined installation			
Select manufacturer			
< Back Next >	,	Can	cel

7. Als u een sub-selectie wilt maken uit de toeleveranciers die tot uw palet horen, vinkt u deze keuze aan.





đ	Setup - furnplan			_		×
	Manufacturer selection Which manufacturer show	uld be installed?			D	2+4
					~	
			< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >	Cano	el

8. Selecteer het doelpad en klik "Next"

🕡 Setup - furnplan	_	_		×
Select Destination Location Where should furnplan be installed?				\mathcal{D}_{+}
Setup will install furnplan into the following folder				
To continue, click Next. If you would like to select a different folde	er, dic	k Brov	vse	_
C: Program Files (X86) (FurnPlan		Brows	e	
< Back	ext >		C	ancel #

Vervolgens kunt u:

-Snelkoppelingen laten genereren, of

-Expliciet voorkomen dat snelkoppelingen worden aangemaakt, door het afvinkvak "Don't create a Start Menu folder" te vinken.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

🔞 Setup - furnplan	-		×
Select Start Menu Folder Where should Setup place the program's shortcuts?			D++11/
Setup will create the program's shortcuts in the following Sta	art Me	nu folde	r.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder,	click Br	owse.	
FurnPlan	E	Browse	
Don't create a Start Menu folder			
< Back Next	>	C	ancel

9. De vereiste bestanden worden uitgepakt en geïnstalleerd.





D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de



Let op de volgende punten bij de netwerk client-installatie:

a. Selecteer de optie "Network installation (client)"

🔞 Setup - furnplan	-		×
Select Components Which components should be installed?		1	2,4
Select the components you want to install; clear the components yo install. Click Next when you are ready to continue.	ou do no	t want to	
Network installation (client)		~	-
< Back Nex	d >	Can	icel

b. Het pad naar de FurnPlan installatie moet identiek zijn aan de server installatie.

			_
🥡 Setup - furnplan	-		<
Select Server Location Where is the furnplan server directory		\mathcal{D}_{+}	H
The setup will associate the client installation wi Choose the folder of you Server installation and click Net	th the following	folder	
C:\Program Files (x86)\FurnPlan	B	owse	
< Back	Next >	Cancel	

De opmaak van het pad:

- a. Uniform Naming Convention (of UNC): bijvoorbeeld <u>\\myserver\furnplan</u> of:
- b. Mapped drive, station letter, een letter die een pad representeert, zoals bijvoorbeeld "F".

💈 Setup - furnplan			-		×
Select Server Location Where is the fumplan server directory					D++
The setup will associate the o	dient installation with th llation and click Next	ie foli	owing fold	ler	
\\DESKTOP-S0JMS3F\FumPlan			Brow	se	

Klik "Browse" om hier naar toe te navigeren, of typ het pad direct in het invoer vak.



NB:

Zowel voor server als clients moeten de rechten en shares goed zijn ingesteld:

- Alle FurnPlan clients hebben lees/schrijf-rechten op de project-map op de server
- Alle FurnPlan clients hebben leesrechten voor alle mappen die aan FurnPlan gerelateerd zijn
- Windows maakt onderscheid tussen shares en rechten op lokaal en netwerk niveau
- Windows behandelt een UNC pad anders dan paden die worden gerepresenteerd door drive letters: Een pad dat wordt gerepresenteerd door een drive letter is altijd gekoppeld aan een gebruiker. Gebruikers "A" en "B" kunnen beide een drive "F" op hun system hebben. Hoewel ze beide tot hetzelfde netwerk behoren, kunnen de beide "F"-drives naar verschillende locaties op hetzelfde netwerk verwijzen.

4 FurnPlan migratie

4.1 Een bestaande FurnPlan installatie migreren naar een nieuw systeem

Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
\mu AdminHtml	22.05.2014 15:54	Dateiordner	
🐌 interface	26.09.2013 10:12	Dateiordner	
🐌 manufacturer	24.06.2014 13:30	Dateiordner	
퉬 projects	07.07.2014 11:36	Dateiordner	
퉬 setup	24.06.2014 12:41	Dateiordner	

1. Back-up de project map op de server (standaard: C:\Program Files (x86)\FurnPlan\projects\).

퉬 C:\Program Files (x86)\FurnPlan

- 2. Alle relevante objecten en stuurgegevens, zoals prijzen, beeldmateriaal en planningen, bevinden zich in de projectmap.
- 3. Maak op de nieuwe server een identieke padstructuur en dus identieke mappen aan. Zet de gegevens van de oude projectmap over naar de lege, nieuwe projectmap.
- 4. **Met uitzondering van index.idx,** verwijder alle index bestanden met de extensie *.idx binnen deze twee mappen:
 - .\FurnPlan\projects\8a41c7f8\

uitgevoerd op de server.

.\FurnPlan\projects\plannings_deleted\ ab0bda19\

Nieuwe index bestanden worden automatisch gegenereerd als FurnPlan wordt opgestart.

5. Op de nieuwe server de gebruikelijke FurnPlan update routine uitvoeren. Kies het nieuw gemaakte FurnPlan installatie pad bij de update. FurnPlan zal de project map niet overschrijven. Alle parameters, instellingen en objecten van de vorige installatie zullen worden overgenomen door de nieuwe installatie. Om FurnPlan direct op de server uit te voeren moet er een tweede, standalone of "single seat" installatie worden

D+++ \$

D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

4.2 Wijzigen van de client installatie, bijvoorbeeld bij het vervangen van hardware

Het migreren van FurnPlan clients is meestal ongecompliceerd, vooropgesteld dat niet wordt afgeweken van de oorspronkelijke padstructuur.

Als de project manager niet opstart, of als furnplan.exe door het system niet kan worden gevonden, moet meestal een padverwijzing in de registry worden aangepast.

Hetzelfde geldt voor de migratie van een standalone of "single seat"- configuratie naar een Client/Server omgeving.

Men moet bijzonder voorzichtig zijn bij het direct aanpassen van gegevens in de registry.

Let op:

Maak een volledige back-up van de .\FurnPlan\projects\ -map alvorens de installatie aan te passen

4.2.1 De-installatie door windows

Bij het uitvoeren van de de-installatie routine van windows bestaat het risico dat bepaalde bestanden niet worden verwijderd. FurnPlan adviseert daarom de applicatie handmatig te verwijderen.

4.2.2 FurnPlan handmatig de-installeren

1. Voer regedit.exe uit met administrator rechten



 Verwijder alle FurnPlan verwijzingen onder: HKEY_CURRENT_USER\Software\Furnplan HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Furnplan (Wow6432Node ontbreekt in een 32Bit systeem)





📑 Registry Editor

Help File Edit View Favorites ~ Name Туре Data > REG_SZ ab (Default) (value not set) > ab CloseRequest REG_SZ 1 > 👲 eMail REG_SZ 1 > 1 Modify... ab PathApplication REG_SZ > Modify Binary Data... 赴 PathInstall REG_SZ > 赴 PathInterface REG_SZ face > Delete ab PathManufacturer REG_SZ ufacturer > Rename ab PathProject REG_SZ ects > ProjectManagement REG_SZ 1 ab SapInterface REG_SZ 0 Furnplan

- 3. Verwijder alle gegevens uit het menu (rechter muisklik verwijder)
- 4. Verwijder de FurnPlan folder, inclusief alle onderliggende mappen (standaard C:\Programs (x86)\FurnPlan)

4.2.3 Wijzig de Client-installatie met de FurnPlan setup

Een Client-installatie schrijft lokale verwijzingen. Deze omvatten onder andere de verwijzing naar furnplan.exe vanaf het startmenu, en padverwijzingen naar instellingen en gerealiseerde projecten.

Bij iedere nieuwe Client-installatie worden alle paden opnieuw geschreven. De verwijzing naar de map met projecten blijft echter ongewijzigd. De project map bevat alle individuele gegevens, waaronder afbeeldingen, berekeningen en planningen.

- 1. Start de FurnPlan installatie vanaf de Client.
- 2. Selecteer "Network installation (client)" als wordt gevraagd welke componenten moeten worden geïnstalleerd.

👸 Setup - furnplan	_		\times
Select Components Which components should be installed?		1	2+4
Select the components you want to install; dear the components yo install. Click Next when you are ready to continue.	u do not	t want to	_
Network installation (dient)		~	·
Single place installation (plenary installation) Network installation (server) Network installation (client)			
User-defined installation			
< Back Nex	t >	Can	cel

3. Klik op het map-symbool voor de uitgebreide pad-configuratie.





🔞 Setup - furnplan	-		×
Select Server Location Where is the furnplan server directory		1	2+4
Choose the folder of you Server installation and click Next	owing <mark>fo</mark> ld	ler	
C:\Program Files (x86)\FurnPlan	Brow	se	
< Back Ne	xt >	Can	cel

4. Het vakje "Project directory differs" aanvinken om een andere locatie voor de projecten-map te selecteren.

🥡 Setup - furnplan	-		×
Select Server Location Where is the furnplan server directory		1	2+4
The setup will associate the client installation with the foll Choose the folder of you Server installation and click Next	owing fold	der	
C:\Program Files (x86)\FurnPlan Projects directory differs from the standard. (Leave this field l not sure)	Brow	ise u you are	
< Back Ne	xt >	Cano	cel

5. Selecteer de nieuwe locatie.





😻 Setup - furnplan	-		×
Select Server Location Where is the furnplan server directory		1	D+#
The setup will associate the client installation with the for Choose the folder of you Server installation and click Next	ollowing fol	der	
C:\Program Files (x86)\FurnPlan Projects directory differs from the standard. (Leave this field not sure)	Brov I blank if ye	vse ou you ar	e
E:\FurnPlan\projects	Brov	vse]
< <u>B</u> ack	lext >	Car	ncel

N.B.:

De functionaliteit voor de aanmaak van eigen padverwijzingen is opzettelijk verborgen opgesteld.

De installatie van de Client neemt slechts enkele ogenblikken in beslag. Als op het bureaublad de FurnPlan snelkoppeling is aangemaakt, is de installatie succesvol verlopen.





4.2.4 Lokale internet instellingen

N.B.:

Als FurnPlan de gegevens van de leveranciers plotseling niet meer kan downloaden nadat er een update heeft plaatsgevonden op de server, controleer dan de beveiligingsinstellingen van het internet. Navigeer via het configuratiescherm naar \rightarrow Internet Options \rightarrow Local internet. Controleer het beveiligingsniveau van de betreffende zone.

💽 Internet Options 💷 🛛 👞 Keyboard	
😭 Internet Properties ? 🛛 🗙	🖌 😭 Local intranet 🛛 🕹
General Security Privacy Content Connections Programs Advanced Select a zone to view or change security settings. Image: Content connection of the c	Use the settings below to define which websites are included in the local intranet zone. Automatically detect intranet network Include all local (intranet) sites not listed in other zones Include all sites that bypass the proxy server Include all network paths (UNCs) What are intranet settings? Advanced OK Cancel
Security level for this zone Allowed levels for this zone: All - Medium-low - Appropriate for websites on your local network (intranet) - Nost content will be run without prompting you - Unsigned ActiveX controls will not be downloaded - Same as Medium level without prompts - Enable Protected Mode (requires restarting Internet Explorer) Custom level Default level Reset all zones to default level	Cocal intranet You can add and remove websites from this zone. All websites in this zone will use the zone's security settings. Add this website to the zone: \my_server\FurnPlan Add Websites: Remove
OK Cancel Apply	Close

Het pad naar de server kan als Trusted worden aangemerkt. Dit voorkomt problemen die gerelateerd zijn met gebruikers account instellingen, lees/schrijf-rechten, et cetera.

Tevens voorkomt dit dat gebruikers telkens moeten bevestigen dat FurnPlan een bonafide applicatie is.

Vanuit het configuratiescherm, navigeer naar \rightarrow Internet Options \rightarrow Local internet \rightarrow Advanced (3) Voer het FurnPlan pad naar de server in (4). Klik "Add".



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

4.2.5 Belangrijke informatie over Windows 10, MS server OS 2008R2 en 2012R2:

FurnPlan heft het Microsoft dotNet framework versie 3.5 nodig voor een goede werking. DotNet framework 3.5 is mogelijk niet geactiveerd op een nieuwe windows 10 of windows server installatie.

Controleer of dotNet framework versie 3.5 actief is, voordat u FurnPlan installeert:

1. Navigeer naar features in "Programs and Features"



2. Controleer of alle .Net Framework 3.5 (en lager)- componenten zijn geselecteerd.



De hoogste beveiligingsinstelling van MS Internet Explorer kan een negatieve invloed hebben op het functioneren van FurnPlan, omdat FurnPlan bepaalde functionaliteit deelt met deze browser. Standaard zet Microsoft voor de Windows Servers versies 2008 en 2012R2 het beveiligingsniveau op maximaal.

Als het maximale beveiligingsniveau is toegepast op MS Internet Explorer en FurnPlan niet naar behoren functioneert, probeer dan de beveiligingsinstellingen met één stap naar beneden bij te stellen.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de



Uitschakelen via de Server Manager

FurnPlan kan worden gedefinieerd als lokale uitzondering. Als dit niet voldoet, kan de Server Manager worden ingezet om deze via het scherm Advanced Security Settings uit te schakelen.

Cla Astian Usau Link			
nie Action Wew neip			
Server Manager (OPUSSERVER) Roles	Server Manager (OPUSSERVER)		
Features Jagnostics Gonfiguration Task Scheduler	Get an overview of the status of this server, perform top man	agement tasks, and add or remove server roles and features.	
Windows Firewall with Adva Services	○ Server Summary		Server Summary Help
	Computer Information		🕵 Change System Properties
🕀 📇 Storage	Full Computer Name:	OpusServer	View Network Connections
	Workgroup:	WORKGROUP	Configure Remote Desktop
	Local Area Connection:	Not connected	Management
	Local Area Connection 2:	Assigned by DHCP	
	VirtualBox Host-Only Network:	192.168.56.1, IPv6 enabled	
	Remote Desktop:	Enabled	
	Server Manager Remote Management:	Disabled	
	Product ID:	55041-178-8442575-84477 (Activated)	
	Do not show me this console at logon		
	Security Information		Go to Windows Firewall
	Windows Firewall:	Public: On	Configure Updates
	Windows Updates:	Download updates only, using a managed updating service	Check for New Roles
	Last checked for updates:	Yesterday at 18:35	Tonfigure IE ESC
	Last installed updates:	Today at 08:42	-
	IE Enhanced Security Configuration (ESC):	On for Administrators On for Users	
	Roles Summary		Roles Summary Help
	Roles: Collecting data		Go to Roles
			Add Roles
			📔 Remove Roles



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

5 FurnPlan beheersfunctionaliteit (Administration_FV)

5.1 Beheersfunctionaliteit opstarten (Admin Dialog)

De applicatie kan worden opgestart door het bestand "Administration_FV.exe" uit te voeren. Deze kan worden geladen door te navigeren naar Start \rightarrow (All) Programs \rightarrow Furnplan. Ook kan worden genavigeerd naar c:\ProgramFiles(x86)\FurnPlan\AdminHtml\ om Administration_FV.exe van hieruit direct te laden.

Password	
Log i	n v
change passwor old password new password	d
confirm	Change

Na het initialiseren wordt de gebruiker verzocht de gegevens in te voeren. Het beheergedeelte blijft beschermd met gebruikersnaam en wachtwoord als hier iets wordt ingevoerd.

De invoer van een gebruikersnaam en wachtwoord is niet verplicht. FurnPlan heeft geen standaard gebruikersnaam en wachtwoord gedefinieerd. Telkens als de beheersfunctionaliteit wordt geladen, wordt om een gebruikersnaam en wachtwoord gevraagd.

Het beheerscherm zoals dat geladen wordt na het inloggen.

🕼 Admin Dialog		
File Help		
Orthogonal Content of the second	Cer 2 General Configuration of the projectmanager User configuration of the pr	Store Management Fumplan settings Use standard PDF viewer Currently used PDF viewer:FOXITREADER.EXE Force PDF Settings
	Global calculation setting IwoFURN Adjust calculation parameters in fumplan Import calculation parameters from your ERP-appliction Read calculation from ERP or fumplan IWOfum Usemame Password Address	Proxy Address Usemame Password Domains Cloud ✓ Save data in the cloud Save



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

5.2 Tabblad "General"

Fumplan settings
Use standard PDF viewer
Currently used PDF viewer:FOXITREADER.EXE

Force PDF Settings

FurnPlan's standaard PDF viewer kan worden vervangen door een willekeurige PDF viewer naar keuze. De instellingen, zoals die hier kunnen worden aangepast, zijn van directe invloed op de uitvoer van de gehele FurnPlan- applicatie. Ieder prijsoverzicht, technisch tekening, vloerplan et cetera zal worden afgehandeld door de geselecteerde PDF printer.

Een alternatief voor de standard PDF printer is niet mogelijk als de gebruiker het vakje "Force PDF Settings" heeft aangevinkt.

NB: Het instellen van een specifieke PDF printer kan, in combinatie met een specifiek lettertype, onverwachte output genereren.

Global font setting	
Font type	
	✓ X
Calibri	
Calibri Light	
Cambria	

Global calculation	n setting
IwoFURN	~
Adjust calc	ulation parameters in fumplan
Import calc	ulation parameters from your ERP-appliction
Read calcu	lation from ERP or fumplan
IWOfum	
Usemame	
Password	
Address	

FurnPlan kan worden geconfigureerd om prijzen te berekenen die zijn opgeslagen in andere applicaties: De meeste Enterprise Resource Planning (ERP) applicaties kunnen de prijzen die hierin zijn opgeslagen direct communiceren met FurnPlan. FurnPlan beschikt bovendien over een open XML interface, waarmee andere software toegang kunnen verkrijgen tot FurnPlan.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

Cloud Save data in the cloud	
	Save

Wijzigingen worden alleen opgeslagen als er op de "Save" knop wordt geklikt. Als het vakje "Save data in the cloud" is aangevinkt, wordt de planning tevens overgeheveld naar een beveiligde server als op deze knop wordt geklikt.

Wijzigingen worden pas doorgevoerd op het moment da FurnPlan opnieuw opstart.

5.3 Tab "Configuration of the projectmanager"

💖 Admin Dialog				
File Help				
D+H Software GmbH	General Configuration of the project	manager User configur	ation Store Management	
Print management Standard(Active)	Standard configuration Column cor	nfiguration		Configuration of the projectmanager
Price management	Higemein	Kategorie: Allgeme	ein	
Standard(Active)	E I Kundenanschrift	Name:	Allgemein	
	ereranschnitt ereranschnitt	Description:	Allgemeine Informationen	
	🗄 💼 Architektenanschrift	Viewable:	Yes ~	
		Viewable in:	All 🗸	
		Linguistic text (Index):	: 25002	
		Attributes		
		Name		
		Kurzbezeichnung		
		Ansprechpartner		
		Auftragstyp		
		Warenwirtschaft		
		Liefertermin		
		Kalenderwoche		
		Bemerkung		
		VorPosText		
		NachPosText		
	DV L L			

FurnPlan laadt de project manager als de planning wordt opgeslagen. Hoe deze projectmanager kan worden aangepast wordt hieronder beschreven.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

Algemein Algemein Tr Kurzbezeichnung Tr Ansprechpartner Tr Auftragstyp Tr Warenwirtschaft Liefertermin	General Configuration o	of the projectmanager	User configuration	Store Management
Tr Kalenderwoche	Standard configuration	Column configuration		
Bemerkung VorPosText NachPosText Angelegt am	Allgemein Tr Description Tr Ansprechpa Tr Auftragstyp Tr Tr Warenwirts	artner Descript	chaft: Descriptio	n cription
Geändert am Tr Alte Planungsnummer Tr Planungsnummer	Tr Kalenderwo	oche Viewabl	e in: All	~
 ⊕ □ □ Kundenanschrift ⊕ □ □ □ Ueferanschrift 	VorPosText	ext Adjuste m Field typ	d features	ext ~
⊕ ☐ Rechnungsadresse ⊕ ☐ Architektenanschrift	Tr Alte Planun Tr Planungsnu	gsnummer Data t	уре	

Om bijvoorbeeld "Kurzbezeichnung" naar "Description" te wijzigen:

- Klik op het + -teken
- Wijzig het gewenste opschrift van "Kurzbezeichnung" naar "Description"
- Sla het opschrift op door op de "Save" knop *op het General-tabblad* te klikken.

Cloud	
Save data in the cloud	
	Save

Veel kan apart worden ingesteld. Soms is enig inzicht vereist, maar het meeste wijst zich vanzelf.



General	Con	figuration	of the pro	jectmanag	er U	lser o
💻 Syst	em					
Standard	con	figuration	Column	configurat	ion	
List	List	with previ	ew pictur	es: Previ	ew pic	ture
Availa	ble	columns:				
Catego	ry		Attribute	e		_
Allgem	ein		Auftrage	styp		•
Allgem	ein		Warenw	/irtschaft		\mathbf{E}
Allgem	ein		Lieferte	rmin		•
Allgem	ein		Kalende	erwoche		
Allgem	ein		Bemerk	ung		\square
Allgem	ein		VorPos	Text		÷
Allgem	ein		NachPo	sText		Ŧ
Allgem	ein		Angeleg	gt am		Ŧ
Allgem	ein		Geändert am			\odot
Allgem	ein		Alte Planungsnummer			\odot
Allgem	ein		Planung	snummer		•
Allgem	ein		Auftrage	snummer		Ŧ
Allgem	ein		Custom	Field1		Ŧ
Allgem	ein		Custom	Field2		\odot
Allgem	ein		Custom	Field3		\odot
Allgem	ein		Custom	Field4		•
Kunden	ans	chrift	Anrede			Ŧ
Kunden	ans	chrift	Zusatz			Ŧ
Kunden	Kundenanschrift			Vorname		
Kunden	Kundenanschrift			Nachname		
Kunden	Kundenanschrift			Firma		
Kunden	Kundenanschrift			Strasse		
Kunden	Kundenanschrift		Postleitzahl			•
Anniam	ad	oolumoo				
Catego	ea ry	Attribute		Position	View	able
Allaem	ein	Descripti	on	1		7
Allgem	ein	Ansprech	partner	2		7

Het rekenblad of grid in de project manager kan ook worden aangepast. Met groene + en rode – tekens kan de administrator de kolommen aanpassen.



5.4 Tabblad "User configuration"

👬 Admin Dialog

File	Help						
	D+H Software GmbH 14243 Heek / Rönacker 2 Settings Print management Standard(Active) Price management Standard(Active)	General	Configuration of the	ne projectmanager	User configuration	Store Management	
		Se Konfiguration -					
÷Ž		User control is active					
		Authorizations Group Departments User Approvals					
		Description		Description			
		Approval - User The logged on user can create approvals for other users in his a					
		Change user details		The user can change his additional information			
		Approva	l - department	The user can create approvals to his assigned departments			
		Visibility - store		The user can use the diretories of all users in his assigned branch			
		Approval - branch		The user can create approvals to his assigned branches			
		Change	log in details	The user can change his log in details			
		Visibility	- Department	The user can use t	he directories of all u	users in his assigned department	

Lees/Schrijf- rechten worden beheerd vanuit het tabblad authorizations in de gebruikersconfiguratie.

Approval – User	: De gebruiker mag rechten wijzigen van andere gebruikers binnen dezelfde branch.
Change user details	: De gebruiker mag de eigen gegevens wijzigen.
Approval - Department	: De gebruiker mag data delen binnen dezelfde afdeling.
Visibility – Store	: Alle gebruikers binnen dezelfde vestiging zijn zichtbaar
Approval - Branch	: De gebruiker mag gegevens delen binnen dezelfde branch.
Change login details	: De gebruiker mag de login gegevens wijzigen.
Visibility – Department	: De gebruiker kan alle gebruikers binnen dezelfde afdeling zien.

Het configureren van gebruikers vereist een gestructureerde, planmatige aanpak, wat veel tijd in beslag kan nemen. Dit is echter een noodzakelijke investering als er prijsaanbiedingen moeten kunnen worden gemaakt in een omgeving met meerdere gebruikers.

Konfiguration +

Alle wijzigingen in de configuratie moeten worden opgeslagen en gesynchroniseerd.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

De projectmanager in FurnPlan.

Proje	ektmanager Planung		
- C)rganisieren -	_	🔍 🔍 💽 Momentan geöffi
	Ansicht aktualisieren		tname
9	Verzeichnisse ausblenden		
	Ansicht	Þ	
	Verzeichnis	•	
	Planung	Þ	
Š	Administration	×	
2	Benutzer	►	👌 Eigene Daten ändern
			🈏 Freigaben

Na een geslaagde configuratie van de user accounts, kunnen de gebruikersgegevens worden ingevoerd.

Eigene Daten ändern	
Anmeldedaten	
Benutzername:	Richter
Passwort:	
	Zeichen im Klartext anzeigen
Zusätzliche Informa	tionen
Vorname:	Henning
Nachname:	Richter
Übernehmen	Abbrechen

Selecteer het type gebruiker.

Freigaben						x
Guid	Freigabetyp	An	Beginnt am	Endet am	Vom Administrator	
19afab45-4f2e-423a-a2d4-85	Benutzer 🗸					×
	Benutzer Abteilung Filiale					
					Hinzufügen Schl	ieβen



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

6 Furnplan's branch management

De FurnPlan branch management beheert de gegevens die nodig zijn om berekeningen uit te voeren, zelfs als FurnPlan geïmplementeerd is in een omgeving met meerdere vestigingen en servers.

6.1 Branch management

De server voert een service uit genaamd de FurnPlanTransferService waarmee de synchronisatie wordt uitgevoerd.

6.2 Branch management openen

Administration_FV opstarten als administrator

FurnPlan	· 🔊			
Administration_F	v) 🔍	-⇔ Pin to	taskbar	
FP_S · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	o Start	Run as	s administrator	
Furn More	• >	Open	file location	
Unin	stall			

Klik op het tabblad "Branch management". Als het vakje "Use Branch Management" niet is aangevinkt, is Administration_FV niet opgestart als administrator.

General	Configuration of the projectmanager	User configuration	Branch management						
		You nee	d administrative rights to	edit the Branch Tra	nsfer administration!				
	se Branch Management								
_ In	formation								
	Transfer-Service installed 🔘	Last S	iync	20. Juni 2015 15:3	<u>6</u>			01 I	_
	Transfer-Service started 🛛 🎯							Show Lo	g
	ommon Settings		Service Settings			Action			
	Hour of Transfertime	0	Domain					Damana Car	
	Concurrent Connections	2	Usemame					Nemove ser	rvice
	Interval Time	300	Password				Start Service	Stop Servi	ice
	Log Debug Entries								
S	torelist								
	Active Cust-No. Brand	ch				_		Last sync	_
								Edit	
	Sync Now				Save		Save And Test	Re	eset





6.3 De centrale server configureren

Na het activeren van Branch Management, klik op "Install Service" om de FurnPlanTransferService op de centrale server te activeren.

Uit het label "Transfer Service Installed" kan worden afgeleid dat de installatie probleemloos is verlopen.

Hetzelfde geldt voor "Transfer Service Started".

✓ Use Branch Management Information Transfer-Service installed ♥ Transfer-Service started ♥	Last Sync			Show Log
Common Settings Transfer (Hour) Concurrent Connections	0 Doma 2 Usen	Settings ain DESKTOP-S0JMS31 name	F Install Service	Remove Service
Time interval Log Debug Entries	300 Pass	word	Start Service	Stop Service

Deze service loopt op de achtergrond.

De volgende stap is de configuratie van de branch-servers, zodat data overgedragen kan worden van de centrale server naar de onderliggende branches.





6.4 De branch server configureren

Dubbelklik op de branch die moet worden geconfigureerd.

Information		
Transfer-Service installed 💜 Transfer-Service started 💜	Last Sync	Show Log
Common Settings	Service Settings Action	n
Transfer (Hour)	0 Domain DESKTOP-S0JMS3F	
Concurrent Connections	2 Usemame	Install Service Remove Service
Time interval	300 Password	Start Service Stop Service
Log Debug Entries		
	Branch - Settings	×
Storelist Active Cust-No. Brance	14243 Heek / Rönacker 2	Last sync
14243 14243	Heek / Rön 🔲 Activate synchronization for this branch.	
	Last sync	Show Log
	Target-path	Choose
	Timezone	
	Extended Settings Only add credentials for this branch, if they differ from the main creden	ntials!
	Extended Settings Only add credentials for this branch, if they differ from the main creden Usemame Domain	ntials!
	Extended Settings Only add credentials for this branch, if they differ from the main creden Usemame Domain	ntials!

- 1. Het vakje "Activate synchronization for this branch" aanvinken.
- 2. Het volledige pad naar de projecten folder invoeren.

NB:

FurnPlan verwacht hier een UNC-pad, weergegeven als bijvoorbeeld <u>\\SRV_Fil_2\FurnPlan\projects</u>. Controleer of de lees/schrijf-rechten zijn toegekend voor de betreffende mappen.

3. Voer de gebruikersnaam, wachtwoord en domeinnaam in. Test de gegevens door te klikken op "Test settings".





6.5 Synchronisatie van de branches

Alle branches moeten absoluut de admin dialog gesloten hebben voordat gegevens tussen de verschillende branches kan worden uitgewisseld!

Klik op de "Sync Now"-knop.

Alle calculatiegegevens van alle branches worden gesynchroniseerd. Deze taak kan tot meerdere minuten in beslag nemen.

Common settings:

Transfer (Hour):	Het uur van de dag waarop de overdracht automatisch moet plaatsvinden.
Concurrent connections:	Het maximum aantal parallelle synchronisaties.
Time interval:	Interval in seconden waarop een overdracht automatisch wordt gestart.
Log Debug Entries:	Genereer uitgebreide log data, waaronder fout diagnoses.
Show log:	Klik hier om de gelogde gegevens te bekijken.

NB:

Stop de overdracht en hervat deze als er iets mis gaat met behulp van de knoppen gegroepeerd onder "Action", mocht er fouten optreden.

Controleer of **alle** branches de juiste prijzen genereren na de overdracht van de calculatieve gegevens.





7 Calculatieve instellingen

7.1 Berekeningen instellen bij een nieuwe installatie

Let op:

Alle bedragen en prijstypes in FurnPlan worden aangeleverd door de fabrikanten. D+H Software is niet verantwoordelijk voor bedragen en prijstypes die door derden ter beschikking zijn gesteld. Berekeningen op basis van deze gegevens mogen alleen door bevoegde professionals worden uitgevoerd. FurnPlan faciliteert wachtwoord bescherming van alle functionaliteit die betrekking heeft op administratie en calculatie.

Bedragen en prijs types kunnen per programma verschillen. Contoleer de ingestelde basisprijzen voordat u offreert.

FurnPlan kan berekeningen uitvoeren op basis van gegevens die geautomatiseerd uit andere applicaties worden ingelezen. De meeste branche-specifieke Enterprise Resource Planning (ERP)-applicaties kunnen direct met FurnPlan communiceren.

Daarnaast biedt FurnPlan een open XML- koppeling, waarmee een generieke toegang naar derden gerealiseerd kan worden.

De licentiehouder dan wel de eindgebruiker is zelf enkel en volledig verantwoordelijk voor de calculatieve stuurgegevens.

Wees zeer voorzichtig bij het bewerken van deze instellingen. Controleer uitvoerig de percentages en berekeningen alvorens deze toe te passen.

Deze handleiding is opgesteld met het oog op een locale FurnPlan installatie. De paden zijn geformatteerd als: "C:\ProgramFiles(x86)\FurnPlan". Een Client-/Server- installatie maakt gebruik van UNC-geformatteerde paden. Een voorbeeld van een UNC-pad is "<u>\\srv01\furnplan</u>"

1. Het opstarten van het administratieve gedeelte (Admin Dialog)

Het administratieve gedeelte kan worden opgestart door te klikken op "Administration_FV.exe" via Start \rightarrow Alle programa's \rightarrow Furnplan.

Een tweede optie is het localiseren van Administration_FV.exe, en deze uit te voeren door erop te dubbelklikken. Standaard wordt dit bestand geïnstalleerd in de map C:\ProgramFiles(x86)\FurnPlan\AdminHtml\.

De applicatie biedt de gebruiker de mogelijkheid om gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren nadat deze is opgestart.

Als de gebruiker deze gegevens invoert in het inlogscherm, blijft dit gedeelte beschermd met de login-gegevens. Het invoeren van toegangsgegevens is niet verplicht.

Telkens als de applicatie wordt opgestart, wordt het inlog formulier geladen.

Wachtwoord						
Aanmelden 1						
Wachtwoord vera	anderen					
Oud wachtwoord						
Nieuw wachtwoord						
Bevestigen						
	Wijzigen					



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de



2. Selectie "Prijs beheer" uit de Admin Dialog

💖 Admin Dialog



3. Het beheerscherm voor de prijzen

Berekening op Algemene bere	het niveau van de fabrikant Bere ekening	kening op het niveau van p	rogramma's Berek	ceningshulp			
Fabrikant	Alternatieve benaming	Soort berekening	Prijs type	Opslag in %	ExternCalculBestand	Afronding type	E-mail
1	2		4	5	6	Afronding prijzen	
		CONVENT	IBEK	100		Afronding prijzen	
		CONVENT	IBEK			Afronding prijzen	
inter the		Mudering .				Afronding prijzen	

Het principe van de berekeningsmatrix wordt verklaard aan de hand van de oranje nummers.

Uitleg van kolommen en begrippen

[1] Fabrikant:	De merknaam of de naam van de producent.
[2] Alternatieve benaming	3 .
	FurnPlan kan de naam van een producent koppelen aan een alias. Deze alias zal de oorspronkelijke naam vervangen in rapportages en uitvoer.
[3] Soort berekening:	Standaard is "Convent", conventioneel, gedefinieerd. Afhankelijk van de producent kan dit verschillen.
[4] Prijs type:	Prijs type, toegekend door de producent. De volgende types zijn gedefinieerd:
	BPI : De producent voorziet zijn wederverkopers van een zgn. parser-CD, bpi Publisher [®] ,
	waarmee de wederverkoper de prijzen kan berekenen.
	De prijzen zelf worden in een bestand genaamd "VKPreise.txt" meegeleverd. Dit
	bestand kan niet worden gedownload. Het bestand "VKPreise.txt" moet vervolgens handmatig worden ingelezen.
	Neem voor gedetailleerde informatie contact op met de leverancier.
	UVP: Adviesprijs. De door de producent voorgestelde consumenten prijs.

EVP: Adviesprijs, in sommige gevallen exclusief BTW.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

SBEK: Bruto inkoopprijs.

IBEK: Individuele bruto inkoopprijs. De prijzen zijn op maat gemaakt voor bijvoorbeeld consortia, coöperaties of andere samenwerkingsverbanden. De producent is verantwoordelijk voor de prijzen.

INEK: Individuele netto inkoop prijs. De inkoopprijs waarin de individuele kortingen zijn verwerkt.

Let op:Prijs-types geven slechts een indicatie van de werkelijke prijs.
Prijzen die zijn opgesteld voor consortia, coöperaties of andere
samenwerkingsverbanden kunnen afwijken van reguliere
inkoopprijzen.
We adviseren dat alle berekeningen worden uitgevoerd op
programmaniveau.

- [5] Opslag in %:Het percentuele opslag percentage. Er is een verschil tussen factoren en percentages:
-Een percentuele opslag van 100% staat gelijk aan 2.
-Een factor van 2.5 staat gelijk aan een percentuele opslag van 150%.
- [6] ExternCalcFile: Bestand voor externe berekeningen. Sommige producenten stellen wederverkopers een individueel rekenprogramma ter beschikking. De bestanden die hiervoor nodig zijn moeten handmatig worden geïmporteerd. Zie [4] Prijs type: BPI voor meer informatie

4. Berekening basisprijs

Als de producent alleen de verkoopprijs in FurnPlan heeft ingevoerd, moet de basis prijs worden berekend. Om dit te kunnen, moet de inkoopprijs bekend zijn.

We gaan uit van een nieuwe installatie.

a. Voer een voorlopige waarde in van bijvoorbeeld 100% in de kolom "Marge in %"op het tabblad "Berekening op het niveau van de fabrikant" [7].

Read and	Manufacturer XYZ	CONVENT	INEK	100

b. Klik op het floppy disk symbool om de nieuwe prijs configuratie op te slaan.

Berekening op	het niveau van de fabrikant	Berekening op het niveau van prog	ramma's Berekeningsh	ulp
ugern ne bere	ekening			
Fabrikant	Alternatieve benam	ing Soort berekening	Prijs type 0	pslag in %

c. Kies de producent op het tabblad "Berekening op het niveau van programma's" [8].
 De kolom "Opslag in %" toont de opslag die is ingevoerd in het eerste tabblad.
 De berekeningen zijn lineair: Per producent worden alle artikelen en programma's op dezelfde wijze berekend.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

Berekeni	ing op het ni	iveau van de	fabrikant B	erekening op he	t niveau van progra	mma's Berek	eningshulp			
Filter Prodcr Groep	nt.	6	~	Opslag sele	teren					
To	on alleen ind	dividuele prer	nie							
i 🗎 🐐	/ 🖪 📰	🕹 Export	• Tekst:			🖘 Zoe	eken 💎 Gegever	ns filteren	冢 Aangepa	st filter 🔻
Keuze	Fabrikant	ProgShort	Programma		Soort berekening	Opslag i 🔻	ILN	Startdatum	Einddatum	WaWiSign
		100			CONVENT	72.832	4049347000003			Artikel instellingen
		-			CONVENT	72.832	4049347000003			Artikel instellingen
		-			CONVENT	72.832	4049347000003			Artikel instellingen
					CONVENT	72.832	4049347000003			Artikel instellingen
					CONVENT	100	4049347000003			Artikel instellingen
		140			CONVENT	100	4049347000003			Artikel instellingen

- d. FurnPlan opstarten. Voer per fabrikant een berekening uit op basis van ten minste één meubelstuk uit ieder programma. Door deze prijsvoorbeelden te bewaren, kunnen ze bij volgende updates worden ingezet om verschillen met de vorige update aan het licht te brengen.
- e. Klik op "Tot.-price" in de hoek links onder in FurnPlan. Er wordt een snelle berekening uitgevoerd op basis van de gekozen leveranciers, programma's en artikelen. Als de lineaire opslag bijvoorbeeld 100 procent bedraagt, is de aankoop- of basis- prijs de helft van het gefactureerde bedrag.

Tot.price							
rojecona loge. Training		-				_	
	Position A	rticle number	lescrintion	H/W/D	quantity (single price	total price
	1	refere number	wheat of dominance with 2 dominance		1 00	1 218 00	1 218 00
	P		menter entre: white	30.0 / 00.0 / 00.0	1.00	1,210.00	1,210.00
			irauar Franas minur: prankita				
	1.1				1.00	100.00	100.00
	-		the deste secial lease				
	1.6	PR. 62.58.1	cover board	0.6 / 61.6 / 50.0	1.00	96.00	96.00
			cover board material: lacquer				
			tover board colour: white				
			cover board surface: matt				
					10	Subtotal:	1,848.00
Ref Triple	AND TONS	-					
	Position A	rticle number	Description	H/W/D	quantity s	single price	total price
	2	1.0.0.1	base frame	39.1 / 80.0 / 47.8	1.00	446.00	446.00
			blinth colour: white				
					TISC	CH Subtotal:	446.00
					Te	stal price: 2	2.294,00 EUR

f. Met FurnPlan kunnen de verkoopprijzen met hoge precisie gestuurd worden. Een nuttig hulpmiddel voor het genereren van opslagpercentages bevindt zich onder het tabblad "Support for calculation" [9].

Voer de inkoopprijs in bij "Current price". Voer de verkoopprijs in bij "target price".

"New surcharge in %" to ont het opslagpercentage.

In het voorbeeld resulteert een inkoopprijs van 173 en een verkoopprijs van 299 in een opslagpercentage van 72.832%



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de



🙀 Admin Dialog

File	Help						
	D+H Software GmbH 14243 Heek / Rönacker 2 Settings Print management Standard(Active) Price management Standard(Active)	Calculation at manufacture Support for calculation current price 173 current surch 0 ground price 173.000	r's level target p 299 narge in 1 New su 72.832	Calculation at proprice	rogramm's level	Support for calculation	

- g. Het opslagpercentage wordt als volgt toegepast:
 - Selecteer de betreffende regels op het tabblad "Calculation at program's level"
 - Voer het opslagpercentage in
 - Voer de nieuwe waarden door in het systeem door op de knop "Assign" te klikken.

🕼 Admin Dialog

File Help										
A D+H Software GmbH	Calculation at manufacturer's level Calculation at programmin level. Support for calculation Filter Manufct. All 72.832									
	Group Assign Show only individual premium									
	🖉 🔀 🔢 💩 Export 👻 Text: 🚿 Search 🍸 Filter data 🗑 Adjusted filter									
	Selection	Manufacturer	ProgShort	Range	Type of colleulation	Surcharge i 🔻	1LN	Start date		
		rolled	arite	AMOUNT	CONVENT	72.832	404934700003			
		nalised.	term .	8915703	CONVENT	72.832	40493470,0003			
		nalised.	-	8400	CONVENT	72.832	49.0347000003			
		rolled	1230	1.01230	CONVENT	100	4049347000003			
		nalisat	-	\$7xRUGHT	CONVENT	72.832	4049347000003			

- 5. Sla iedere wijziging op door op het diskette symbool te klikken.
- 6. Middels de admin dialoog kan de nieuwe prijs configuratie in FurnPlan worden geïmporteerd:
 - Klik op het kleine "E" icoon in de hoek rechters onder in FurnPlan
 - Klik het "€"-icoon in de hoek rechts boven in FurnPlan
 - Bij de volgende herstart van FurnPlan wordt de nieuwe configuratie







NB:

Soms is het "€"-icoon niet zichtbaar in een Windows Client/Server- omgeving. Dit heeft te maken met conflicterende rechten. Herstart FurnPlan in deze gevallen. Importeer de gegevens opnieuw.

Belangrijke informatie over de FurnPlan berekeningen

Belangrijk:

Alle bedragen en prijstypes in FurnPlan worden aangeleverd door de producenten. D+H Software is niet verantwoordelijk voor bedragen en prijstypes die door derden ter beschikking zijn gesteld. Om onjuiste prijzen te signaleren, zijn tal van meldingen ingebouwd in FurnPlan. Het is aan de producenten om deze meldingen te activeren.

- Fout meldingen: De onderstaande foutmelding wordt gegenereerd als:
 - Een inkoopprijs is ingevoerd, en:

- Er geen opslagpercentage is ingevoerd, noch op het niveau van het programma, noch op het niveau van de producent.

Voor ieder artikel waarop deze criteria van toepassing zijn wordt deze melding getoond. Deze melding zal dus 20 keer worden getoond als de planning 20 artikelen bevat zonder opslagpercentage waarvan wel de inkoopprijs is ingevoerd.

D+H ERROR MESSAGE	×
ATTENTION: The surcharge factor has not been implemented. Please contact your administrator. Manufacturer: Manufacturer XYZ	
Program: Program 1	
ОК	

Oplossing: Opslagpercentages invoeren op het niveau de producent, het programma, of beide.

Foutieve prijzen: Buitensporig hoge prijzen worden waarschijnlijk veroorzaakt door een beveiligingsfeature van FurnPlan. Als FurnPlan een artikel vindt waarvan geen inkoopprijs is ingevoerd, valt FurnPlan terug op een voor-gedefinieerde waarde van € 9999,- of zelfs van € 99999, De buitensporig hoge prijzen voorkomen dat artikelen de deur uitgaan zonder dat hiervoor betaald wordt, terwijl ze direct opvallen in complexe calculaties.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

Oplossing: De ingevoerde gegevens moeten tegen het licht worden gehouden en aangevuld. Stel de planning ter beschikking van de producent of van de FurnPlan helpdesk.

• **Prijzen verbergen:** Er zijn drie methodes om prijzen te verbergen:

Methode #1: Laad de print administratie door te klikken op het "P"-icoon in de hoek rechtsonder.



In het venster dat hierop geladen wordt kan worden ingesteld of de prijzen moeten worden getoond of verborgen.

$\mathbf{\mathbf{v}}$	×
<u></u>	Print ontions
~	
	✓ Article listing
	Article prices
	 Show prices Show type numbers
	O Hide prices

Methode #2: Door het invoeren van de waarde -100 onder "Surcharge in %". Dit kan zowel op het tabblad "Calculation at manufacturer's level" als op het tabblad "Calculation at program's level". De prijzen worden door het programma bijgesteld naar nul. Er worden geen prijzen getoond in de uitvoer.



Methode #3: Installeer FurnPlan's "Home" versie. Prijzen zijn in deze versie niet geïmplementeerd. Neem contact op met onze helpdesk voor meer informatie over deze versie.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

8 Support en contact

Bij support vragen kan het vraagteken worden geklikt in de linker bovenhoek van FurnPlan.



Bij problemen die betrekking hebben op modellen uit het programma kan het beste direct contact worden opgenomen met de meubelfabrikant. De hotline van de fabrikanten kan worden achterhaald onder het tabblad "Hotline for furniture planning".

	🗢 Back			
Online help	-			
?	Support-Website			
Version - furnplan	_dev - DE			
installed version	2012.6.0			
Version available	2016.4.0			
License holder	-			
14243 D+H Software GmbH				
Base hotline	-			
+49 (0) 2568 9320				
He aine for furnitu	ıre planning —			
Kettnaker	+49 (0) 7371 9593 30			
Nolte Delbrück	+49 5250 / 989 0			
RMW	+49 (0) 5244 9805 40			
Versioninfo Manufacturer —				
License condition	s +			

8.1 Support bij de planning

In hetzelfde Help-venster, onder de tab "License holder" en "Base hotline", kunnen zowel het klantnummer als het nummer van FurnPlan's hotline worden achterhaald.

In FurnPlan is het klantnummer identiek aan het licentie nummer. Het licentie of klantnummer in het onderstaande voorbeeld is 14243.



Planning per email:

Voeg het bestand met de planning toe aan de bijlage (*.dht extension) ingeval van een support aanvraag per email over de planning.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de

8.2 Support voor technische problemen

Buiten de normale kosten voor de verbinding is de FurnPlan hotline geheel gratis. De FurnPlan hotline beantwoordt graag allerlei vragen die betrekking hebben op FurnPlan, waaronder installatie, systeem management en algemene issues.

Het FurnPlan team is bereikbaar onder:

Telefoon: +49 (0) 2568 9320 - 40 Email: support@furnplan.de Maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00*

*met uitzondering van de Duitse verplichte vrije dagen in de regio Noordrijn-Westfalen.

8.3 Remote support

De helpdesk van FurnPlan kan u om toestemming verzoeken om in te loggen op uw system met TeamViewer[®] of AnyDesk[®]. Vaak worden problemen het snelste opgelost bij directe toegang tot de computer. Er zijn drie manieren om remote support op te starten. Hieronder worden deze uiteengezet.

8.3.1 Remote support opstarten binnen FurnPlan

Klik op het vraagteken (1) in FurnPlan. Onder de tab "Online help" kan gekozen worden voor TeamViewer door op de blauwe knop te klikken, of voor AnyDesk door op de rode knop te klikken (2)



8.3.2 Remote support opstarten vanaf het start menu

Navigeer via Start naar All Apps









Navigeer via FurnPlan naar Remote Support



8.3.3 Remote Support opstarten via het internet

Download en installeer TeamViewer of AnyDesk vanaf de volgende links



Of, ga naar de website onder www.furnplan.de Navigeer naar TeamViewer of AnyDesk in de hoek rechts onder.



NB:

- De computer **moet** zijn verbonden met het internet
- Geen proxies of firewalls mogen de verbinding met TeamViewer[®] of AnyDesk[©] blokkeren
- In bepaalde gevallen wordt expliciet gevraagd of het uitvoeren van deze programma's is toegestaan
- Voer TeamViewer[®] of AnyDesk[©] uit als administrator
- Nadat TeamViewer[®] of AnyDesk[®] is opgestart wordt een identificatie code, of ID, gegenereerd. Communiceer deze code met FurnPlan support. Het genereren van een identificatiecode kan enige ogenblikken in beslag nemen.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de



8.4 Adres, missie en disclaimer

D+H Software GmbH Rönacker 2 48619 Heek-Nienborg Telephone: +49 (0) 2568 – 9320 – 0 Fax: +49 (0) 2568 – 9320 – 20 URL: www.furnplan.de Email: info@furnplan.de

We wensen u vele succesvolle planningen en veel plezier met FurnPlan!

Ow Furnhan team

© Copyright 2016 door D+H Software. De hier verstrekte informatie kan worden gewijzigd of gecorrigeerd.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de



Iedere aansprakelijkheid voor de hier verstrekte informatie wordt afgewezen.



D+H Software GmbH • Rönacker 2 • 48619 Heek-Nienborg • Germany Phone: +49 (0) 2568/9320-0 • info@furnplan.de